




Instruções de Fechamento de Arquivos para CtP e Fotolito


PageMaker 7.0



No menu **Arquivo (File)**, escolha **Imprimir Documento (Print Document)**


A divisão **Documento**

- No item **Impressora** selecione a impressora **Agfa ApogeeX em FILE**;
- No item **PPD** selecione **Agfa ApogeeX**;
- Em **Cópias**, determine apenas **1** cópia.
- Determine as páginas que serão impressas em **Páginas**.




A divisão Cor - Fechamento em Composite.

- Acione o item Boneca e logo depois Cor (mesmo que a impressão seja PB);
- Acione Preservar cores EPS;
- No campo Tela Otimizada, selecione Personalizar;
- No campo Linhas, selecione a lineatura do material;
- No campo Ângulo, deixe a configuração padrão do PageMaker.



A divisão Cor - Fechamento em Separação (Utiliza-se para arquivos que contêm imagens em EPS DCS).

- Acione o item [Separações](#);
- Acione [Preservar cores EPS](#);
- No campo [Tela Otimizada](#), selecione a [Lineatura](#) e [Resolução](#).
- No campo [Linhas](#), selecione a lineatura do material;
- No campo [Ângulo](#), deixe a configuração padrão do PageMaker.



A divisão Opções

- No item [Enviar dados de imagem](#), selecione [Subamostragem otimizada](#);
- No item [Codificação de dados](#), selecione [Enviar dados de imagem binários](#);
- Em [Incluir fontes não residentes](#), selecione [PostScript e TrueType](#);
- Desabilite a opção [Incluir rotinas para erro no PostScript](#);
- Acione a opção [Gravar o PostScript em arquivo](#) e, em [Salvar como...](#), selecione o caminho do arquivo a ser salvo;
- Selecione a opção [Normal](#).



A divisão Papel

- Selecione as opções **Marcas de impressão** e **Informações de página**;
- Em **Segmentação**, deixe selecionada a opção **Nenhuma**;
- Em **Escala**, utilize o item **100%**;
- No item **Tamanho**, selecione **Personalizar**. O PageMaker automaticamente calcula a área necessária para as marcas e informações;
- Selecione o botão **Salvar**.

Obs: Os comandos que não foram mencionados, devem ser mantidos como padrão (default) do programa.

Observações Gerais:

Após o fechamento do arquivo, utilize o Acrobat Distiller para gerar um arquivo PDF e visualize-o no Acrobat Reader - de preferência na versão 7 - com o comando "Output Preview" configurado em "Device CMYK".



Qualquer dúvida, entre em contato com nosso Suporte Técnico 24 Horas.
Utilize o Job Web (<http://www.unigraph.com.br>) para enviar seus arquivos.

Avenida Miguel Estefano, 613/615 • Saúde • São Paulo • SP • CEP 04301-010
Tel/Fax: (011) 5589-3677 • e-mail: suporte@unigraph.com.br • <http://www.unigraph.com.br>

Atualizado em 12/2008